

Программный комплекс (ПК) BVSP-Анализ рынка автозапчастей - BVSP v.1.1

Инструкция по установке программы BVS_PL.

Требования к аппаратным и программным средствам:

- операционная система Windows XP / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 / Windows Server 2003 / Windows Server 2008 / Windows Server 2012;
- объем дискового пространства на диске C: - 20 Гб *;
- объем оперативной памяти - 4 Гб мин.

** Минимальное свободное пространство на диске C: для установки и начала работы программы. Далее, в случае загрузки многочисленных и объемных каталогов, а также при недостатке места для растущей базы данных на диске C:, обратитесь к разработчикам программы - info@bvslogic.ru для переноса базы данных на другой доступный диск.*

1. Перед установкой программы (это обязательно!)

- 1.1. Установка должна производиться пользователем с правами администратора.
- 1.2. Имя пользователя не должно содержать русских символов.
- 1.3. Имя компьютера не должно содержать русских символов.
- 1.4. У пользователя обязательно должен быть задан пароль, не содержащий русских символов.
- 1.5. Операционная система должна быть установлена на диск C:
- 1.6. На диске C: должно быть не менее 20ГБ свободного пространства.

Внимание! Если у вас уже установлена программа BVS_AM (установлена СУБД IBM DB2 v10.5 Express-C), то install_db.exe запускать не нужно. Переходите сразу к пункту 3.

2. Установка СУБД DB2 Express-C.

Запустите install_db.exe (install_64_db.exe для 64-разрядной ОС) Будет установлена СУБД IBM DB2 v10.5 Express-C.




Нажмите **Next**



Это окно будет довольно долго находиться на экране без изменений. Дождитесь, пока установка завершится и появится следующее окно:




Нажмите **Finish**. Установка завершена. В правом нижнем углу появится зелёный значок



Будет создана учетная запись пользователя **db2admin**. Не удаляйте её и не меняйте пароль!

Перезагрузите компьютер.


После перезагрузки может появиться сообщение:





Нажмите «**Не создавать профиль**» и закройте открывшийся браузер.


3. Установка программы BV SPL-Анализ рынка автозапчастей - BV SPL v.1.1

Запустите `bvspl_v1.1_x32-x64.exe`.



Нажмите **Next**.






При появлении этого окна нажмите **Finish**.

На рабочем столе появится ярлык запуска программы **BVSPL - Анализ рынка автозапчастей**.



Запустите программу.

Внимание! Первый запуск программы после инсталляции происходит дольше чем обычно. Подождите 1 – 2 минуты.



Для пользователя **ADMST** пароль **1**

Программа готова к работе.

4. Настройка программы для работы с браузером.

В (ПК) **BVSPL-Анализ рынка автозапчастей**, если предусмотрено отчетом, для отображения результатов в виде динамических графиков используется браузер.

Настройка на используемый для отображения браузер происходит в текстовом файле **BVSPL.INI** (блок **[Defaults]**), находящемся в рабочем каталоге **C:\BVSLogic\BVSPL**, например:

* --- Путь к браузеру Firefox

BrowserPath = "C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox"

* --- Путь к браузеру Chrome

BrowserPath = C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome"

или, в случае **64-разрядной** ОС:

* --- Путь к браузеру Firefox

BrowserPath = "C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox"

* --- Путь к браузеру Chrome

BrowserPath = "C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome"

5. Деинсталляция программы **BVSPL - Анализ рынка автозапчастей**

- 5.1. Деинсталлируйте **BVS_PL** (Пуск → Панель управления → Программы → Установка и удаление программ).
- 5.2. Таким же образом деинсталлируйте **BVS 9 Driver**.
- 5.3. Таким же образом деинсталлируйте **DB2 Express-C – DB2COPY1** (**только в том случае, если СУБД DB2 Express-C не используется другой программой!**). Согласитесь с тем, что будут удалены **базы данных** и пользователь **db2admin**.