

Программный комплекс (ПК) BVSAM – Автозапчасти v.89.3

Инструкция по установке программы BVSAM.

Требования к аппаратным и программным средствам:

- операционная система Windows XP / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 / Windows Server 2003 / Windows Server 2008 / Windows Server 2012;
- объем дискового пространства на диске C: - 20 Гб *;
- объем оперативной памяти - 4 Гб мин.

* Минимальное свободное пространство на диске C: для установки и начала работы программы. Далее, в случае недостатка места на диске C:, обратитесь к разработчикам программы - info@bvslogic.ru для переноса базы данных на другой доступный диск.


1. Перед установкой программы (это обязательно!)

- 1.1. Установка должна производиться пользователем с правами администратора.
- 1.2. Имя пользователя не должно содержать русских символов.
- 1.3. Имя компьютера не должно содержать русских символов.
- 1.4. У пользователя обязательно должен быть задан пароль, не содержащий русских символов.
- 1.5. Операционная система должна быть установлена на диск C:
- 1.6. На диске C: должно быть не менее 20ГБ свободного пространства.

Внимание! Если у вас уже установлена СУБД IBM DB2 v10.5 Express-C, то install_db.exe запустить не нужно. Переходите сразу к пункту 3.

2. Установка СУБД DB2 Express-C.

Запустите install_db.exe (install_64_db.exe для 64-разрядной ОС) Будет установлена СУБД IBM DB2 v10.5 Express-C.





Нажмите **Next**



Это окно будет довольно долго находиться на экране без изменений. Дождитесь, пока установка завершится и появится следующее окно:




Нажмите **Finish**. Установка завершена. В правом нижнем углу появится зелёный значок



Будет создана учетная запись пользователя **db2admin**. Не удаляйте её и не меняйте пароль !

Перезагрузите компьютер.



После перезагрузки может появиться сообщение:



Нажмите «**Не создавать профиль**» и закройте открывшийся браузер.

3. Установка программы BVSAM – Автозапчасти v.89.3

Запустите `bvsam_v89.3.1_x32-x64.exe`.




Нажмите **Next**.




Нажмите **Next**.

```
C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\mia6029.tmp>db2 RESTORE DATABASE bvsam FROM "C:\RBS\database" TAKEN AT 20130423130806 TO "C:" INTO bvsam NEWLOGPATH "C:\RBS\database\logs" WITH 2 BUFFERS BUFFER 1024 PARALLELISM 1 WITHOUT PROMPTING
-
```





При появлении этого окна нажмите **Finish**.

На рабочем столе появится ярлык запуска программы **BVSAM – Автозапчасти**.



Запустите программу.

Внимание! При первом запуске программы происходит инициализация базы данных, которая может идти в течение нескольких минут, после чего появится окно приветствия программы.



Для пользователей: **ADMST, SKLAD-N-1, SKLAD-N-2, SKLAD-N-3** пароль: 1


Программа готова к работе.

Деинсталляция программы BVSAM – Автозапчасти



- 3.1. Деинсталируйте **BVS_AM** (Пуск → Панель управления → Программы → Установка и удаление программ).



Нажмите **Next**.



Нажмите **Next**.



При появлении этого окна нажмите **Finish**.

- 3.2. Таким же образом деинсталлируйте **BVS Driver**.
- 3.3. Таким же образом деинсталлируйте **DB2 Express-C – DB2COPY1** **(только в том случае, если СУБД DB2 Express-C не используется другой программой !)**. Согласитесь с тем, что будут удалены **базы данных** и пользователь **db2admin**.

